

## Neue Funktionen in der Version 5.1

### Desktop und Laptop Edition als Dienst

Der Desktop und Laptop Backup Client funktioniert ab Version 5.1 als Dienst. Der Backupprozess läuft damit automatisch im Hintergrund und trägt für Robustheit und zusätzliche Funktionalitäten bei.

### Sichern von Netzlaufwerken neu möglich über UNC-Pfad

Netzlaufwerke können neu über einen UNC-Pfad mitgesichert werden. Diese Option ist über das Menü: „Einstellungen > Netzlaufwerk hinzufügen“ verfügbar. **WICHTIG:** Dabei ist zu beachten dass der SWISSVAULT Dienst mit einem User ausgeführt wird, welcher Rechte auf das Netzlaufwerk besitzt. (Dies ist auch bei NAS-Laufwerke mit NTFS Unterstützung erforderlich)

### Backup Client Systemprüfung

Eine Systemprüfung kann ausgeführt werden um zu verifizieren, wie viel Speicherplatz für die Cache, Datenbank und Temporären Verzeichnisse zur Verfügung steht und zeigt wichtige Ereignisse an.

### Optimierung der Volume Shadow Copy Service (VSS) Funktionen

Eine grosse Anzahl an Erweiterungen wurden dem Backup Client hinzugefügt um die Funktionalität von Microsoft VSS zu optimieren.

### Aufbewahrungszeit für Ereignisprotokolle (Logs)

Die Möglichkeit eine Aufbewahrungszeit für Ereignisprotokolle zu definieren ist nun gegeben.

### Mehrfache Sprachunterstützung

Der Benutzer kann manuell zwischen den verfügbaren Sprachen wählen (deutsch und englisch).

## Update auf Version 5.1

Da der neue SWISSVAULT Desktop und Laptop Backup Client neu per Windows-Dienst im Hintergrund läuft, kann der Client nicht automatisch von der Version 4 aktualisiert werden. Daher muss das Update auf die Version 5.1 manuell vorgenommen werden.

Dies betrifft nur die Desktop/Laptop Version (Solo). Der SWISSVAULT Server (SE) Backup Client (Combo, Eco & Pro) wird automatisch auf die Version 5 aktualisiert.

### Unterstützte Betriebssysteme

- Microsoft Windows XP Professional
- Microsoft Windows 2000 Professional
- Microsoft Vista (mit Administrativen Rechten)
- Mac OS X ab Version 10.4 (PowerPC G3, G4, G5 und INTEL Core)

## Update Anleitung

### **Vor dem Update:**

Damit die bestehenden Einstellungen (inkl. Backupselektion) übernommen werden, darf die Version 4.x nicht deinstalliert werden.

**Windows VISTA:** Schalten Sie vor dem Update in der Windows Systemsteuerung die Benutzerkontosteuerung aus.

**MAC:** Schließen Sie den SWISSVAULT Backup Monitor im Dock

1. Downloaden Sie den aktuellen Version 5.1-Client
2. Schließen Sie den aktuellen Client
3. Führen Sie die Installationsroutine aus. Die Installation erkennt die vorhandene Installation und übernimmt alle Einstellungen in die neue Version.
4. Starten Sie das Programm neu und erstellen Sie ein Backup